

DPUDataStreamSender

Dipl.-Ing.(univ.) Maximilian Hänel 27.01.2011

Eingänge:

Name	Beschreibung
DataPort[20]	Gibt die zu sendenden Datenkanäle an. Default: 0

Parameter:

Name	Beschreibung
Destination_IP	Gibt die Ziel IP-Adresse Rechners an, an den die Datenzeilen gesendet werden sollen. Default: „127.0.0.1“
Destination_Port	Die Portnummer für die UDP Verbindung am Zielrechner. Default: 2009
UsedDataPorts	Anzahl der verwendeten DataPort[20] Eingänge.

Ausgänge:

Name	Beschreibung
RecordOut	Die resultierende Datenzeile, wie sie auch per TCP/IP an Destination_IP gesendet wird. Jeder Wert von <i>DataPort[von 1 – UsedDataPorts]</i> wird in eine Zeichenfolge umgewandelt und mit einem Tabulator zu einer Zeichenfolge verbunden.

Funktionsweise:

Jeder Wert von *DataPort[von 1 – UsedDataPorts]* wird in eine Zeichenfolge umgewandelt und mit einem Tabulator zu einer Zeichenfolge verbunden. Die resultierende Zeichenfolge wird zum Ausgang *RecordOut* und per UDP an den Rechner mit der IP-Adresse *Destination_IP* gesendet.

Das für die Umwandlung der Double Werte in eine Zeichenfolge verwendete Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt. Die Zeichenfolgen selbst sind ASCII-kodiert

Hinweise:

Falls bei einem Datenwert der C++ Double Wert *std::numeric_limits<double>::quiet_NaN()* ankommt, wird dieser in die Zeichenfolge „n. def.“ Umgewandelt.