

# DPURemoteDControl

---

Dipl.-Ing.(univ.) Maximilian Hänel 25.01.2011

## Eingänge:

| Name                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SendCommand[20]</b> | Der im Konfigurationsabschnitt definierte Befehl wird gesendet, wenn dieser Wert ungleich 0 ist. Es sollte immer nur einer der Eingänge <i>SendCommand[120]</i> ungleich 0 sein. Besitzen mehrere Eingänge einen Wert ungleich 0, wird nur der Befehl <i>Command[n]</i> mit dem niedrigsten Index an D-Control gesendet.<br>Default: 0 |
| <b>Send</b>            | Alternative zu <i>SendCommand[120]</i> : Index des zu versendenden Befehls (von 1 bis 20).<br>Hinweis: <i>SendCommand[120]</i> hat gegenüber Send Vorrang.<br>Default: 0                                                                                                                                                               |

## Parameter:

| Name                    | Beschreibung                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destination_IP</b>   | Gibt die Ziel IP-Adresse des D-Control Rechners an.<br>Default: „127.0.0.1“         |
| <b>Destination_Port</b> | Die Portnummer an für die TCP/IP Verbindung zum D-Control Rechner.<br>Default: 2008 |
| <b>Command[20]</b>      | An D-Control zu sendender Befehl.<br>Default: „“                                    |

## Ausgänge:

| Name              | Beschreibung                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>CommandOut</b> | Ausgangsbefehl, der via <i>SendComand[20]</i> oder Send ausgelöst wurde. |

## Funktionsweise:

Mit dieser DPU können Befehle an D-Control via TCP/IP gesendet werden. Im Konfigurationsabschnitt werden hierzu bis zu 20 Befehle vordefiniert. Durch Verbinden der entsprechenden *SendCommand* Eingänge und Anlegen eines Wertes ungleich 0 an jeweils einen dieser Eingänge, wird der im Konfigurationsabschnitt zu diesem Eingang definierte Befehl an D-Control gesendet. Alternativ zu *SendCommand* kann der Eingang *Send* verwendet werden.

## Hinweise:

Da ein Befehl, insbesondere aber das setzen von Trigger n, üblicherweise ein einmaliger Vorgang ist, sollte darauf geachtet werden, dass die Entsprechenden *SendCommand* Eingänge nur für die Dauer eines „Frames“ gesetzt sind. Werden die *SendCommand* Eingänge etwa mit den Ausgängen des *DPUHedgehogKiller* verbunden, bietet es sich daher an, dessen *OutMode* auf *MonoFlop* mit einer entsprechend kurzen Zeitspanne zu setzen.